

Manuale configurazione fax remotizzato

Dati per la configurazione:

SERVER della posta in arrivo (IMAP):	imap.send.gofax.it	Porta: 143
SERVER della posta in arrivo (POP3):	imap.send.gofax.it	Porta: 110
SERVER della posta in uscita (SMTP):	smtp.send.gofax.it	Porta: 25

Accesso ai fax via webmail: <https://twtmail.twt.it/welcome.wssp>

Indice del manuale

Prima della configurazione: POP3 o IMAP?	2
Configurazione su Outlook 2010.....	3
Configurazione su Outlook 2007.....	6
Configurazione su Outlook 2003.....	10
Configurazione su Windows Live Mail	13
Configurazione su Outlook Express.....	15
Configurazione su Mozilla Thunderbird	18

Prima della configurazione: POP3 o IMAP?

Eseguendo la configurazione su un client di posta (come Microsoft Outlook) è necessario scegliere quale sistema utilizzare per visualizzare la posta elettronica; in base alle proprie esigenze è necessario scegliere se utilizzare il protocollo POP3 oppure IMAP

POP3

I messaggi vengono scaricati nel computer locale, liberando lo spazio occupato sul server di posta. E' la configurazione ideale se si intende visualizzare la posta elettronica da un singolo computer, in quanto la cassetta postale sul server viene svuotata ogni volta che i messaggi vengono scaricati sul pc.

IMAP


I messaggi rimangono salvati sul server ed è quindi la configurazione ideale se si intende accedere alla propria posta da locazioni diverse (più computer, cellulari, tablet), in quanto ogni dispositivo si va a sincronizzare con il server.

Questa configurazione porta però al raggiungimento della quota disco della cassetta postale sul server: sarà quindi periodicamente necessario archiviare i messaggi più vecchi.


Inoltre qualunque modifica effettuata sui messaggi (come spostamento o eliminazione) viene fatta a livello di server e quindi effettiva su tutti i dispositivi che visualizzano la casella.

Configurazione su Outlook 2010


- 1- Scegliere il menù **File**, quindi fare click **Aggiungi account**




- 2- Scegliere l'opzione **Configura manualmente le impostazioni del server o tipi di server aggiuntivi**, quindi fare click su **Avanti**




- 3- Scegliere **Posta elettronica Internet**, quindi fare click su Avanti



- 4- Inserire i dati relativi alla casella da configurare (vedi prima pagina di questo modulo), scegliendo come tipo di account IMAP, quindi fare click sul pulsante **Altre impostazioni ...**




- 5- Nella scheda **Server della posta in uscita** attivare la casella **Il server della posta in uscita richiede l'autenticazione**




- 6- Completare la configurazione scegliendo **Ok**, **Avanti** e quindi **Fine**

Configurazione su Outlook 2007


- 1- Scegliere il menù **Strumenti**, quindi fare click **Impostazioni account..**




- 2- Fare quindi click su **Nuovo...**




- 3- Scegliere la voce **Microsoft Exchange, POP3, IMAP o HTTP**, quindi fare click su **Avanti**




- 4- Scegliere l'opzione **Configura manualmente le impostazioni del server o tipi di server aggiuntivi**, quindi fare click su **Avanti**




- 5- Scegliere **Posta elettronica Internet**, quindi fare click su Avanti



- 6- Inserire i dati relativi alla casella da configurare (vedi prima pagina di questo modulo), scegliendo come tipo di account IMAP, quindi fare click sul pulsante **Altre impostazioni ...**




- 7- Nella scheda **Server della posta in uscita** attivare la casella **Il server della posta in uscita richiede l'autenticazione**




8- Completare la configurazione scegliendo **Ok**, **Avanti** e quindi **Fine**

Configurazione su Outlook 2003


- 1- Scegliere il menù **Strumenti**, quindi fare click **Account di posta elettronica..**




- 2- Fare quindi click su **Aggiungi un nuovo account di posta elettronica**




- 3- Scegliere la voce **IMAP** quindi fare click sul pulsante **Avanti**



- 4- Inserire i dati relativi alla casella da configurare (vedi prima pagina di questo modulo), quindi fare click sul pulsante **Altre impostazioni ...**




- 5- Nella scheda **Server della posta in uscita** attivare la casella **Il server della posta in uscita (SMTP) richiede l'autenticazione**




- 6- Completare la configurazione scegliendo **Ok, Avanti** e quindi **Fine**

Configurazione su Windows Live Mail

- 1- Dalla scheda Account scegliere Posta Elettronica



- 2- Inserire i dati relativi alla casella da configurare (vedi prima pagina di questo modulo), selezionare la voce **Configura manualmente impostazioni server**, quindi scegliere **Avanti**




- 3- Inserire i dati relativi alla casella da configurare (vedi prima pagina di questo modulo), scegliendo come tipo di server **IMAP**. Attivare la casella **Richiede autenticazione** sul server della posta in uscita.

The screenshot shows the 'Configura le impostazioni server' window in Windows Live Mail. It is divided into two main sections: 'Informazioni server posta in arrivo' (Incoming mail server) and 'Informazioni server posta in uscita' (Outgoing mail server). In the incoming section, the 'Tipo di server' dropdown is set to 'IMAP', the 'Indirizzo server' is 'imap.send.gofax.it', and the 'Porta' is '143'. In the outgoing section, the 'Indirizzo server' is 'smtp.send.gofax.it' and the 'Porta' is '25'. The 'Richiede autenticazione' checkbox is checked, while 'Richiede una connessione protetta (SSL)' is unchecked. The 'Autentica tramite' dropdown is set to 'Testo non crittografato' and the 'Nome utente di accesso' is 'fax00000@send.gofax.it'. At the bottom, there are three buttons: 'Annulla', 'Indietro', and 'Avanti'. Orange arrows point to the 'IMAP' dropdown, the 'imap.send.gofax.it' text box, the 'smtp.send.gofax.it' text box, the 'Richiede autenticazione' checkbox, and the 'Avanti' button.


- 4- Fare quindi click su **Avanti** e su **Fine** per completare la configurazione

Configurazione su Outlook Express


1- Dal menù **Strumenti**, scegliere **Account...**



2- Scegliere **Aggiungi**, quindi **Posta elettronica...**



3- Inserire il nome che verrà visualizzato all'invio di un messaggio, quindi scegliere **Avanti**



- 4- Inserire l'indirizzo email da configurare, quindi scegliere **Avanti**



- 5- Inserire i dati relativi alla casella da configurare (vedi prima pagina di questo modulo), scegliendo come server della posta in arrivo **IMAP**. Quindi fare click su **Avanti**

Connessione guidata Internet

Nomi dei server della posta

Il server della posta in arrivo è: IMAP

Server posta in arrivo (POP3, IMAP o HTTP):
imap.send.gofax.it

Il server SMTP è utilizzato per la posta in uscita.

Server posta in uscita (SMTP):
smtp.send.gofax.it

< Indietro Avanti > Annulla

- 6- Inserire il nome utente e la password della casella da configurare, quindi scegliere **Avanti**, quindi fare click su **Fine** per completare la configurazione

Connessione guidata Internet

Accesso alla posta Internet

Immettere il nome e la password dell'account di posta elettronica forniti dal provider di servizi Internet.

Nome account: fax00000@send.gofax.it

Password: *****

Memorizza password


Se il servizio Internet richiede l'utilizzo del sistema di autenticazione tramite password di protezione per accedere all'account della posta, selezionare la casella di controllo Accesso tramite autenticazione password di protezione (SPA).

Accesso tramite autenticazione password di protezione


< Indietro Avanti > Annulla

Configurazione su Mozilla Thunderbird

- 1- Dal menù applicazione scegliere **Opzioni...** quindi fare click su **Impostazioni account...**
NOTA: nelle versioni più vecchie di Thunderbird la voce **Impostazioni account...** si trova sotto al menù **Strumenti**



- 2- Scegliere **Azioni account** quindi **Aggiungi account di posta...**



- 3- Inserire il nome che verrà visualizzato all'invio di un messaggio, l'indirizzo mail e la relativa password, quindi scegliere **Continua**

Impostazione account di posta

Nome: fax00000@send.gofax.it Nome da visualizzare

Indirizzo email: fax00000@send.gofax.it

Password: *****

Ricorda password

Registrazione un nuovo account

Continua Annulla

- 4- Fare click su **Configurazione manuale**

Impostazione account di posta

Nome: fax00000@send.gofax.it Nome da visualizzare

Indirizzo email: fax00000@send.gofax.it

Password: *****

Ricorda password

Ricerca in corso dei parametri di configurazione nell'archivio dei fornitori di servizi internet di Mozilla

Registrazione un nuovo account

Configurazione manuale

Interrompi

Continua

Annulla

- 5- Inserire i dati relativi alla casella da configurare (vedi prima pagina di questo modulo), scegliendo come server in entrata **IMAP** e avendo cura di impostare entrambi i campi relativi all'SSL su **Nessuna** e quelli relativi all'autenticazione su **Password Normale**, quindi fare click su **Fatto**

Nome: fax00000@send.gofax.it Nome da visualizzare
Indirizzo email: fax00000@send.gofax.it
Password: *****
 Ricorda password

Sono state rilevate le seguenti impostazioni nell'archivio provider di Mozilla

	Nome server	Porta	SSL	Autenticazione
In entrata:	imap.send.gofax.it	143	Nessuna	Password normale
In uscita:	smtp.send.gofax.it	25	Nessuna	Password normale
Nome utente:	fax00000@send.gofax.it			

- 6- Se viene visualizzato un avviso sulla sicurezza selezionare la casella **Sono consapevole dei rischi**, quindi fare click su **Fatto** per completare la configurazione (la sicurezza dell'accesso alla casella mail non è comunque a rischio in quanto protetta da password).

Attenzione!

Impostazioni in entrata: hme.2000net.it non usa alcun tipo di cifratura.
▶ Dettagli tecnici

Impostazioni in uscita: hme.2000net.it non usa alcun tipo di cifratura.
▶ Dettagli tecnici

Thunderbird scaricherà la posta secondo questa configurazione. Tuttavia si consiglia di contattare l'amministratore o il fornitore della casella di posta per informarlo di questo collegamento non appropriato. Leggere le FAQ di Thunderbird per maggiori informazioni.

Sono consapevole dei rischi.